

# Level1 認証ネットワーク利用方法

中京大学情報センターが提供する認証ネットワークの利用方法を説明します。

1. お持ちの PC と教卓等の情報コンセント(Level1 認証ネットワーク)を、LAN ケーブルで接続します。  
一部、情報コンセントに青色のラベルが貼られていない場合があります。



図1 情報コンセント(Level1 認証ネットワーク)

2. ブラウザ (Internet Explorer(IE)等) を起動します。
3. プロキシサーバの設定をします。(Internet Explorer6.0 の場合)  
プロキシサーバの設定が済んでいる方は、4. 以降を参照してください。
  - (1) 「ツール(T)」をクリックし、「インターネットオプション(O)」をクリック。
  - (2) 「接続」タブをクリックし、「LANの設定(L)」ボタンをクリック。
  - (3) 「LAN にプロキシサーバを使用する」にチェックを入れます。
  - (4) 「詳細設定(C)」ボタンをクリックします。以下のように入力します。

プロキシサーバ	: proxy.chukyo-u.ac.jp
ポート	: 8080
例外	: 150.42.*;10.*;*.chukyo-u.ac.jp

- (5) 「すべてのプロトコルに同じプロキシサーバを使用する(U)」にチェックを入れます。




図2 IE のプロキシ設定画面

(6) 「OK」ボタンを押して、「プロキシ設定」画面を閉じます。




図3 IE のローカルエリアネットワーク(LAN)の設定画面

(7) 「OK」ボタンを押して、「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面を閉じます。

4. ブラウザに中京大学キャンパスネットワーク利用内規の同意確認画面が表示されます。利用内規を確認し、同意される場合「同意する」をクリックしてください。なお、利用内規に同意されない場合は認証ネットワークを利用いただけません。




図4 中京大学キャンパスネットワーク利用内規の同意画面

5. 「ユーザ ID」と「パスワード」欄に、情報センターが発行した「ユーザ ID」、「パスワード」を入力し、入力完了後「ログイン」ボタンを押してください。




図5 ユーザ認証画面

6. 「ネットワークへの接続が許可されました。」と表示された後、インターネットサービスを利用することができます。




図6 ユーザ認証成功画面

**注意)**

認証に成功した PC には、中京大学キャンパスネットワークに接続可能な IP アドレスが付与されます。

IPアドレスの設定は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択してお使いください。

IPアドレスの付与には、最大で1分程度必要になります。

しばらく待っても利用できない場合は、下記までお問合せください。

<お問合せ先> 中京大学情報センター  
 名古屋: センタービル 5 階 (内線) 3625  
 豊田: 8 号館 3 階 (内線) 2439